メール転送サービス

ユーザーズマニュアル

	目次	
◆ログイン		
◆メール転送設定一覧		
◆転送設定		
◆設定例		

※ご注意※

利用にはお申込みが必要です。事前にお申込みの上、ご利用ください。

条件設定はメールがメールサーバーに届いた時点で実行されます。複数の条件設定を作成した場合、

上から順に実行しますので、適切に順序を調整してください。

転送先のメールアドレスの入力ミスや順序の設定誤りに、十分ご注意ください。



5回ログインに失敗するとロックがかかります。ロックされた場合は、1分後に再度お試しください。



- 1. ログイン画面を開く https://webmail.tvk.ne.jp/
- 2. 以下のように入力
 - ・Email address : メールアドレス
 - Password:メールパスワード
 ※登録完了通知書に記載
- 3. [ログイン]をクリック
- 4. [メール転送設定]をクリック

◆メール転送設定一覧

テレビ小松 Webメールサービス トップ ログアウト							
1187-EA HITTS . (2 08							
・ 泉井は上部にあるわめが備用です。							
No	Ref. (From)	88(%)	¥U(0)	#B(Subject)	報道先メールアドレス		
1	test 8:80				test@example.com	2682 B 88	• •
2				(SWM) CREWN	test@example.com	27.82 B 488	+ +
9 7 0	(af anyone						
_							

■転送設定の一覧表示

転送サービスの実行を選択できます。

実行する: 転送条件に従ってメールを転送する。 実行しない:転送しない。

変更した場合は[更新]ボタンで更新してください。

- [設定] 設定内容を変更できます。
- [削除] 設定を削除します。

[↑][↓] 優先順位を変更することができます。

[新規登録] 新しい転送設定を追加します。

条件は最大 10 個まで登録できます。



テレビ小松 Webメー	トップ ログアウト	
		載述ログイン日時:2020-07-08 1645.5
 (澤出人)、(沢丸)、(深し)、 転送先メールアドレスを1 条件を設定せずに、転送) 条件の分子、数子は会合、 条件ののうがな、かりかう 条件ののうがな、かりかう 条件のうかりたは空角・1 条件の「1」、「6」など 	(作品)を年記した場合には、AND条件となります。 ごはずて(品件をいれた場合、身中にビットすると知道にません。 はメールアドレスの各を設定した場合は、すべてのメールを転送します。 考発、大文字・公文学会どちりをセットします。 行為とちらでもたいトレます。 (点名目な金角・平角とちらでもたットします。(ただし一部の文字を除く)	
2-8-C		
No.2		
報連先メールアドレス	(Internet provide the second s	
直流入[from]		10 v
現天(14)		30 ·
¥6(6)		1842 V
(FE(Subject)		10 v
	C CH DEAF	

■メール転送条件設定

・転送先メールアドレス
 ※複数の宛先へ送信する場合は、
 メールアドレスを「,(半角カンマ)」で
 区切って入力してください。
 最大5件まで設定できます。

・差出人、宛先、写し、件名 転送条件を入力します。 ドロップダウンリストより「含む/含まない」 を選択することができます。

[登録] 入力した条件で登録します。 [リセット]全ての項目が編集前の状態に戻ります。

転送設定の条件について

- ・[差出人]、[宛先]、[写し]、[件名]を併記した場合には、その条件すべてを満たす場合のみ転送します。
- ・転送先メールアドレスの記述がなく、条件のみ入れた場合、条件にヒットしたメールは転送しない設定と なります。
- ・転送先メールアドレスのみ記述し、条件がない場合、すべてのメールを転送します。
- ・ワイルドカード(「*」「?」等)は使用できません。

文字の種類について

- ・英字、数字は全角、半角、大文字、小文字どれでもヒットします。
- ・条件のひらがな、カタカナ、どちらでもヒットします。
- ・条件の「!」、「&」などの記号は全角・半角どちらでもヒットします。(ただし一部の文字は除く)



1. メール差出人が「abc@tvk.ne.jp]の場合「090**@docomo.ne.jp」に転送する場合

<転送設定	三画面>		
 コードへ 転換えメールアドレス Ξ出人[From] 現先[to] 等し[cc] 骨名[Subject] 	000° @docomanajp abc@tok.majd abc@tok.majd abc abc abc abc abc abc abc abc		 ・転送光メールアドレス「090**@docomo.ne.jp」 メールアドレス「090**@docomo.ne.jp」 を入力します。 ・差出人[From]欄に送信元のメールアドレス 「abc@tvk.ne.jp]を指定します。 (「含む」を選択)
<メール車 私送サービス ・ ・ 朱件は上部にある。 ・ ・ 、 ・ 、	広送設定一覧> 素打す3 ℃ 2 歩話 toが低たです。 巻流Troj ŞU(2 ff&[Subject 粧送先メールアドレス を含む 090**@docomo.ne.jp	J	■設定一覧 設定一覧に登録されたことを確認します。

2. メール送信者が「abc@tvk.ne.jp]の場合、転送しない

<転送設定画面>	■設定
私国先メールアドレス 送出人[From] abc@btk.me.jp あむ → 和気[To]	・転送先メールアドレス欄を空欄にします。 ・差出人[From]欄に送信元のメールアドレス 「abc@tvk.ne.jp]を指定します。 (「含む」を選択)
< くメール転送設定一覧>	■設定一覧 設定一覧に登録されたことを確認します。

 \uparrow

3. 件名に「SPAM」という文字が含まれている場合、転送しない。それ以外のメールは

「090**@docomo.ne.jp」に転送する

<転送設定画面>	■転送設定1
・ ・ ・ ・ <td< th=""><th>件名に[SPAM]が含まれている場合は転送しない 設定を行います。 ・件名[Subject]欄に文字列「SPAM]を指定 します。(「含む」を選択) ・その他は空欄にします。</th></td<>	件名に[SPAM]が含まれている場合は転送しない 設定を行います。 ・件名[Subject]欄に文字列「SPAM]を指定 します。(「含む」を選択) ・その他は空欄にします。
「広宅夫メールアドレス 000 ^{mill} @docoma.neljb 五出人[From] 第ロー・ 別先[To] 第ロー・ 第してく 第ロー・ 第しばく[第ロー・ 第4[Subject] 第ロー・ ビンド ビンド	それ以外のメールを転送する設定を行います。 ・転送先メールアドレス欄に転送したい先の メールアドレス「090**@docomo.ne.jp」 を入力します。 ・その他は空欄にします。
	■設定一覧 設定一覧に登録されたことを確認します。 条件1で「SPAM」を含むメールが転送されず、 条件2ですべてを転送する設定になっていれば 「SPAM」を含むメール以外はすべて転送する という設定となります。

↑